

Il cibo industriale danneggia il cervello in silenzio: cosa svelano le risonanze magnetiche

I vasi sanguigni che irrorano il nostro cervello possono logorarsi per anni senza inviare alcun segnale di avvertimento. Nessun dolore, nessun capogiro improvviso, nessuna dimenticanza vistosa. Poi, all'improvviso, compaiono l'ictus o la demenza vascolare.

Per approfondire:

Un'imponente ricerca pubblicata sulla rivista medica *JAMA Network Open* mette ora sotto accusa un colpevole diffusissimo sulle nostre tavole: il consumo sistematico di alimenti ultra-processati. Chi ne consuma in grandi quantità mostra segni tangibili di lesioni ai vasi cerebrali già nella mezza età, visibili alla risonanza magnetica prima ancora che si manifesti qualsiasi sintomo clinico.

Analizziamo i meccanismi biologici con cui l'alimentazione industriale altera il nostro metabolismo e danneggia l'apparato vascolare del sistema nervoso.

Che cosa significa davvero «ultra-processato»

Nel dibattito nutrizionale si tende a confondere la semplice cottura o conservazione casalinga con l'ultra-lavorazione. La classificazione scientifica NOVA identifica i cibi ultra-processati (UPF) non come semplici pietanze cotte, **ma come formulazioni industriali complesse create a partire da sostanze estratte o sintetizzate in laboratorio.**

Parliamo di merendine confezionate, bibite gassate, piatti pronti surgelati, salse industriali, carni ricostituite e snack salati. Questi prodotti contengono pochissimo cibo grezzo intatto. La loro base è costituita da frazioni alimentari isolate – amidi modificati, grassi idrogenati, isolati proteici e zuccheri raffinati – miscelate con emulsionanti, addensanti, aromi chimici e coloranti per renderle incredibilmente appetibili e stabili a lungo sugli scaffali.

La distruzione metodica della matrice alimentare

Il primo grande danno provocato da questo processo industriale riguarda la cosiddetta “**matrice alimentare**”. In natura, qualsiasi cibo possiede una struttura tridimensionale cellulare intatta. Le fibre vegetali, le proteine e i liquidi sono legati in un reticolo che richiede masticazione prolungata, rallenta lo svuotamento gastrico e modula l'assorbimento intestinale.

Nei cibi ultra-lavorati, questa architettura naturale viene sistematicamente polverizzata. Le conseguenze biologiche sull'organismo sono immediate e profonde:

- **Assorbimento fulmineo dei nutrienti:** privi della gabbia fibrosa originale, zuccheri semplici e grassi vengono assorbiti quasi istantaneamente, provocando violenti picchi di glicemia e iperinsulinemia.
- **Inganno dei segnali di sazietà:** la consistenza soffice e omogenea bypassa la masticazione e i recettori di distensione dello stomaco. Il segnale ormonale che comunica al cervello che siamo sazi arriva con un forte ritardo.
- **Dipendenza dei circuiti cerebrali:** la combinazione artificiale di sale, zucchero e grassi saturi attiva direttamente il rilascio di dopamina, creando un



meccanismo di gratificazione compulsiva simile a quello delle sostanze d'abuso.

Grasso viscerale: la ghiandola dell'inflammazione

Lo studio condotto dalla McMaster University su 8.783 adulti tra i 35 e i 69 anni ha monitorato con estrema precisione i depositi di adipe corporeo. I partecipanti che assumevano più prodotti industriali mostravano un incremento netto sia della percentuale di grasso corporeo sia, soprattutto, del volume di tessuto adiposo viscerale.

Il grasso viscerale, accumulato attorno agli organi addominali, non è una semplice riserva calorica inerte. Funziona a tutti gli effetti come un organo endocrino patologico: secerne continuamente molecole infiammatorie e citochine nel circolo sanguigno.

Questa infiammazione cronica a bassa intensità danneggia l'endotelio, il rivestimento interno di arterie e capillari, privandolo della sua flessibilità. Inoltre, gli emulsionanti e gli additivi sintetici alterano la barriera intestinale, consentendo a tossine batteriche di passare nel sangue e alimentando ulteriormente l'infiammazione vascolare sistemica.



Endotelio

Il danno silente: micro-ictus e

iperintensità cerebrali

Il cervello consuma da solo circa un quinto dell'ossigeno del corpo e dipende interamente da una rete capillare sottilissima. Quando le arterie perdono elasticità a causa dell'infiammazione e della disfunzione endoteliale, i vasi cerebrali più piccoli collassano o subiscono occlusioni temporanee.

Attraverso risonanze magnetiche ad alta definizione, i ricercatori hanno documentato due anomalie gravissime:

- 1. **Iperintensità della sostanza bianca:** visibili come chiazze luminose, segnalano una progressiva perdita di mielina e sofferenza cronica delle fibre che collegano le varie aree cerebrali.
- 2. **Infarti cerebrali silenti:** piccole aree di necrosi dovute all'interruzione del flusso sanguigno locale. Si tratta di micro-ictus a tutti gli effetti, avvenuti senza sintomi percepibili.

Nel gruppo con il consumo più alto di cibi ultra-lavorati, circa un adulto su 9 presentava lesioni cerebrali vascolari, contro uno su 12 nel gruppo a minor consumo. L'aumento relativo della probabilità di danno cerebrale è stato calcolato al 40%.

Parametro clinico misurato	Basso consumo UPF (Q1)	Alto consumo UPF (Q4)	Variazione rilevata
Porzioni giornaliere (su 2000 kcal)	3,1 porzioni	12,8 porzioni	+312%
Grasso corporeo medio	29,7%	32,9%	+1,7% (aggiustato)
Grasso viscerale addominale (VAT)	69,4 mL	79,2 mL	+5,7 mL (aggiustato)

Parametro clinico misurato	Basso consumo UPF (Q1)	Alto consumo UPF (Q4)	Variazione rilevata
Lesioni vascolari cerebrali (VBI)	8,1% (1 su 12)	11,3% (1 su 9)	+40% di rischio (OR 1,40)

La trappola della riserva cognitiva

Un dato paradossale dello studio è che i soggetti con lesioni cerebrali non mostravano un calo visibile nei test di memoria o ragionamento. Questo accade perché il nostro cervello possiede una notevole capacità di compenso, detta riserva cognitiva, che permette di funzionare normalmente anche mentre le strutture vascolari si degradano.

Il danno anatomico precede di dieci o venti anni il manifestarsi di demenza o declino conclamato. Attendere che compaiano vuoti di memoria o difficoltà di concentrazione per cambiare abitudini significa intervenire quando le lesioni ai tessuti sono ormai permanenti.

Cautela scientifica e differenze biologiche

Lo studio ha mostrato un'associazione particolarmente pronunciata nelle donne, dove le probabilità di danno cerebrale sono risultate superiori del 78%, probabilmente per via di differenti profili ormonali e diversa distribuzione dell'adipe viscerale.

Poiché si tratta di un'indagine trasversale condotta a un unico controllo, non è possibile stabilire una certezza assoluta di causa-effetto nel tempo. Resta però un'evidenza biologica innegabile: i prodotti industriali privi di matrice naturale sovraccaricano il metabolismo e innescano processi infiammatori che minacciano direttamente la circolazione sanguigna del cervello. Tornare a privilegiare cibi veri, poco

lavorati e ricchi di fibre non è una scelta estetica, ma la strategia primaria per salvare le nostre facoltà mentali prima che il danno diventi irreparabile.



Rimani aggiornato seguendoci su Google News!

SEGUICI

<https://scenarieconomici.it/il-cibo-industriale-danneggia-il-cervello-in-silenzio-cosa-svelano-le-risonanze-magnetiche/>